

Bitlocker Wiederherstellungsschlüssel sichern

Am sichersten ist eine **doppelte Vorsorge**: Schlüssel im Microsoft-Konto sichern **und** zusätzlich als Ausdruck oder auf einem separaten USB-Stick aufbewahren. Der BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel ist ein 48-stelliger Code, der benötigt wird, wenn Windows das Laufwerk nicht normal entsperren kann.

Schlüssel vorsorglich sichern

1. Drücke **Windows-Taste** und tippe **BitLocker verwalten** ein.
2. Öffne „**BitLocker verwalten**“.
3. Suche das Laufwerk, meist **Laufwerk C:**.
4. Klicke neben dem Laufwerk auf „**Wiederherstellungsschlüssel sichern**“.
5. Wähle eine Sicherungsmethode und bestätige mit „**Fertig stellen**“.support.microsoft.com

Welche Methode wählen?

Methode	Geeignet für	Wichtig
In Microsoft-Konto speichern	Private PCs	Schlüssel ist online unter aka.ms/myrecoverykey abrufbar.
USB-Stick	Zusätzliche Offline-Sicherung	Stick nicht zusammen mit dem Laptop aufbewahren.
Datei speichern	Ablage in Passwortmanager/OneDrive-Tresor	Nicht auf dem verschlüsselten Laufwerk C: speichern.
Drucken	Physische Notfall-Sicherung	An einem sicheren, vom PC getrennten Ort aufbewahren.

Empfohlene Kombination

- **In deinem Microsoft-Konto speichern** – das ist die praktischste erste Sicherung.
- **Zusätzlich ausdrucken** oder als Datei in einem Passwortmanager bzw. OneDrive-Personal Vault speichern.
- Den Ausdruck oder USB-Stick **nicht im gleichen Rucksack/der gleichen Tasche wie den Laptop** aufbewahren; sonst könnte jemand mit beidem die Verschlüsselung umgehen.

Später prüfen

Rufe auf einem anderen Gerät

<https://aka.ms/myrecoverykey>

auf, melde dich mit dem Microsoft-Konto an, mit dem der PC eingerichtet wurde, und prüfe, ob dort ein Schlüssel mit passender Schlüssel-ID hinterlegt ist.

Falls der PC über ein **Arbeits-, Schul- oder Unikonto** verwaltet wird, kann der Schlüssel stattdessen im Organisationskonto liegen; dann ist unter aka.ms/aadrecoverkey bzw. über die IT-Abteilung nachzusehen

Anschließend kann ggf. Je nach Wunsch die Bitlockerverschlüsselung auch wieder deaktiviert werden